



NiCE

如何为 Active IQ Unified Manager 生成和转换签名证书

https://kb-cn.netapp.com/data-mgmt/AIQUM/AIQUM_Kbs/How_to_generate_and_convert_a_signed_c...

Updated: Wed, 27 May 2026 17:02:29 GMT

适用于

- Active IQ Unified Manager (AIQUM)
- OnCommand Unified Manager (OCUM)

说明

如何生成 CA 签名证书并将其安装到 Active IQ Unified Manager

- 要求

- 签名的证书必须为 `.pem` 格式
 - 从 `.cer` 重命名为 `.pem` 将不起作用
- 证书链必须包括服务器证书、一个或多个中间证书和根证书
- 证书链必须按照服务器、中间、根的顺序从上到下排列
- 从 AIQUM 9.9RC1 及更高版本开始支持远程生成 CSR

- 常见错误

```
Failed to install certificate: A valid full certificate chain from the host certificate to the Certificate Authority's certificate must be provided.
```

```
Failed to install certificate: Input certificate's public key differs from the existing certificate's public key. The keys must match.
```